

Kasdienio gyvenimo dalimi tapo naršymas internete ne tik kompiuteriu, bet ir išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.

Išmanieji įrenginiai turi beveik tokias pat funkcijas, kaip ir kompiuteriai – jais galima žaisti, naršyti, siųsti ar gauti el. laiškus ir t.t. Išmanieji įrenginiai, kaip ir kompiuteriai, tampa neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi.

Išmaniesiems įrenginiams, kaip ir kompiuteriams, yra sukurtos turinio filtravimo programos, padedančios apsaugoti nuo žalingo turinio ir kontroliuoti įrenginio naudotojo veiklą.

Viena tokių programų yra „Kaspersky Parental Control“. Ji suderinama su išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, naudojančiais „Android 2.2“ ir naujesnes šio pavadinimo operacinės sistemos versijas. „Kaspersky Parental Control“ nemokamai galite atsisiųsti iš „[Google play](#)“ internetinės parduotuvės.





1 pav. Programos piktograma

Norint atsisiųsti programą iš „Google play“, pirmiausia reikia turėti „Gmail“ el. pašto paskyrą. Jei dar neturite „Gmail“ paskyros, ją galite susikurti [čia](#). Kai jau turėsite „Gmail“ paskyrą, tada reikia eiti į „Google play“ el. parduotuvę, adresu [www.play.google.com](http://www.play.google.com) ir užsiregistruoti. Prisijungus prie „Google play“, dešiniajame viršutiniame kampe reikia pasirinkti paieškos simbolį ir paieškoje įvesti programos pavadinimą. Radus programą reikia spausti mygtuką „Įdiegti“.

Įdiegus „Kaspersky Parental Control“, darbalaukyje ir pagrindiniame meniu atsiras programos ikonėlė (1 pav.). Pirmą kartą ją paspaudus pasirodys programos vedlys, kuris padės tinkamai ją konfigūruoti.

Pirmiausia, reikia susipažinti ir sutikti su programos naudojimo taisyklėmis, paspaudžiant „Accept and continue“ mygtuką.

Pirmas nustatymas – interneto turinio filtravimo nustatymai. Paspaudus nustatymų mygtuką , pateikiamas 15 kategorijų sąrašas. Visos kategorijos pagal nutylėjimą yra aktyvuotos. Baigus nustatymus, reikia spausti mygtuką „Next“ (2 pav.).



2 pav. Tinklapių blokavimas pagal kategorijas

Antras nustatymas – programėlių, įdiegtų išmaniajame įrenginyje blokavimas. Paspaudus nustatymų mygtuką, pasirodys visos išmaniajame įrenginyje įdiegtos programos. Sąraše matomos tik naudotojo įdiegtos programos, o programos, kurias įdiegia gamintojas, jame nepateikiamos. Pagal nutylėjimą visos programos yra užblokuotos. Tik pažymėjus programą, ja bus leidžiama naudotis (8 pav.).

Trečias nustatymas yra slaptažodis. Šis bus reikalingas, keičiant programos nustatymus ar norint ją pašalinti (3 pav.).

### Create a secret code


Use a secret code to access the app settings. The secret code prevents children from accessing and changing the settings. The secret code must contain 4 to 16 characters.

Create a secret code:

.....


Re-enter the secret code:

.....



3 pav. slaptažodžio įvedimas

Ketvirtas nustatymas skirtas aktyvuoti įrenginio administratorių – jis neleis pašalinti programos be slaptažodžio (4 pav.).



4 pav. Įrenginio administratoriaus aktyvavimas

Paskutinis vedlio nustatymas – el. pašto adresas, į kurį bus atsiųstas slaptažodis, jeigu jį pamirštumėte (5 pav.).

## Email address


The email address is used to recover the secret code of the app.

Your email address:

xxxxx@gmail.com

5 pav. El. pašto adreso pateikimas.


Antrą kartą jungiantis prie programos jau reikės slaptažodžio, kurį įvedėte konfigūruodami programą. Įvedus slaptažodį, pasirodys pagrindinis programos nustatymų langas (6 pav.).



6 pav. Pagrindinis programos langas

Šį langą sudaro dvi nustatymų skiltys: interneto turinio blokavimas ir programų blokavimas. Taip pat jame yra programos įjungimo ir išjungimo mygtukas.


Norint pakeisti pradinius programos nustatymus, tiek interneto turinio, tiek programų blokavimo konfigūravimas atliekamas taip pat, kaip ir pirmą kartą konfigūruojant programą. Interneto turinio filtravimo srityje iš 15 blokuojamų kategorijų galima išsirinkti norimas (2 pav.). Taip pat galima įtraukti atskirus tinklalapius į „baltąjį“ sąrašą. Tam reikia paspausti „Add“ mygtuką, įrašyti tinklalapio, kurio nenorite blokuoti, pavadinimą ir išsaugoti (7 pav.).



7 pav. Tinklalapio įtraukimas į „baltąjį“ sąrašą


Įtrauktą tinklalapį galite pašalinti. Tam reikia paspausti ant įrašo ir pasirinkti „Delete“. „Delete all“ funkcijos pagalba iš „baltojo“ sąrašo galima ištrinti visus tinklalapius.

Atsidarius programų blokavimo skiltį, pateikiamos visos naudotojo įdiegtos programos. Programas, kurias norite leisti, reikia pažymėti (8 pav.).




8 pav. Leistinių programų pasirinkimas

Bandant atversti draudžiamą tinklalapį ar paleisti užblokuotą programą, pasirodys pranešimas. Naudotis užblokuota programa arba naršyti užblokuotoje svetainėje galėsite tik įvedę slaptažodį (9 pav.).





9 pav. Bandant atverti draudžiamą tinklalapį ar programą, pasirodo išpėjamas langas

Tiesa, įjungus „Kaspersky Parental Control“, naršyti internete galėsite tik su naršykle, kurią įdiegė gamintojas. Kitas naršykles, kurias papildomai įdiegia naudotojas, „Kaspersky parental control“ blokuoja. Galimybės jas atblokuoti nėra, nors jos ir rodomos programų blokavimo skiltyje. (10 pav.).



10 pav. Bandant aktyvuoti naudotojo įdiegta naršyklę, pasirodys išspėjamas langas

Programą pašalinti ar pakeisti slaptažodį galima pagrindiniame lange paspaudus nustatymų mygtuką  (11 pav.).



11 pav. Programos slaptažodžio pakeitimas arba programos pašalinimas

Norint pašalinti programą, reikalingas programos slaptažodis. Taip pat jis bus reikalingas, jei norėsite pakeisti slaptažodį.